

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Перезапуск кластера"


Функциональное назначение:

Инструкция:

Перезапуск кластера 1С

Иллюстрация процесса перезагрузки кластера на примере одного из серверов.

Открываем **консоль 1С** с ярлыка на рабочем столе. В древовидном списке открываем необходимый нам кластер (в нашем случае это кластер 7001 Commerce) и нажимаем на элемент **Рабочие процессы**.




Обычно в рабочих процессах находится одна строка, но может быть и несколько (в тех случаях, когда рабочие процессы перезапускаются, зависают и т.п.). Нам необходимо узнать


значение **PID** рабочего процесса. В нашем случае это 10496. Это идентификатор процесса, который пригодится нам на следующем шаге.

Компьютер	Порт	Использование	Включен	Активен	PID	Память, KB	Превышена, с	Дост.произв.	Лицензия
server1c-pc2	1579	Использовать	Да	Да	10496	64832		126	

Далее заходим в **Диспетчер задач** (нажатием сочетания клавиш **Ctrl + Alt + Del** или щелчком правой кнопкой мыши на панели задач). Во вкладке **Подробности** ищем процесс **rphost.exe** с нужным нам идентификатором. В нашем примере это процесс с ИД 10496.



После этого удаляем процесс из списка и соглашаемся на его завершение.



После этого кластер будет перезапущен - новый процесс будет создан автоматически. Те

пользователи, которые оставили свои компьютеры и не работали в 1С не потеряют подключение к базе.

Пользователи, которые в момент перезапуска работали с базой, потеряют свой прогресс и открытые сеансы. Также им придется переподключиться.

Список изменений в релизах:

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:platforma_8.3:func:95cdc45c_1b6d_11e7_94a8_0050569e7e0a

Last update: **2019/10/16 21:49**

